

EBICS Verbindungsparameter der BLKB

Verbindungsparameter EBICS

| | |
|----------------------------|--|
| URL | https://ebics.swisscom.com/ebics-server/ebics.aspx |
| Host ID | BLKBEBI |
| Port | 443 |
| EBICS-Versionen | H004 – EBICS 2.5 H005 – EBICS 3.0 |
| Schlüssel-Versionen | X002 – Authentifizierung E002 – Verschlüsselung A005 – Bankfachlicher Schlüssel für elektr. Unterschrift A006 – Bankfachlicher Schlüssel für elektr. Unterschrift |

EBICS 2.5 Hashwerte der öffentlichen Schlüssel der BLKB

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Authentifizierungsschlüssel (X002) | d8 | 64 | f8 | 8a | 73 | af | ab | d7 | 8f | f8 | 69 | 4e | 58 | 8c | 4d | 1a |
| | 64 | 8a | 94 | 1c | bc | 80 | e0 | 8f | 1b | 7c | 9d | d4 | 01 | 75 | 94 | 46 |
| Verschlüsselungsschlüssel (E002) | 99 | 17 | bf | 19 | e0 | 2d | 19 | 10 | a5 | 62 | 13 | 2c | d0 | 05 | 77 | b3 |
| | cd | b6 | 52 | fd | 71 | e3 | af | 45 | 35 | 16 | 05 | 69 | 2e | 4c | da | 93 |

EBICS 3.0 Hashwerte der öffentlichen Zertifikate der BLKB

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Authentifizierungsschlüssel (X002) | a7 | 24 | 76 | da | 34 | c2 | 94 | 88 | d3 | df | d7 | 15 | c4 | 61 | 47 | 98 |
| | 12 | e1 | c9 | 66 | 16 | 3d | 55 | ca | 88 | 7d | 7d | 45 | 87 | 24 | e1 | fd |
| Verschlüsselungsschlüssel (E002) | a7 | f5 | f7 | b6 | 26 | 09 | b3 | 35 | 32 | bf | 78 | 45 | 05 | 1b | a5 | e8 |
| | 8f | bb | 69 | 8d | e2 | ff | 43 | 64 | de | 5d | 8e | df | 2f | 64 | 15 | f2 |

Bei den oben genannten Angaben handelt es sich um die gültigen Hash-Werte der öffentlichen Bank-Schlüssel und -Zertifikate, welche die BLKB für ihren EBICS Zugang verwenden.

Die Schlüssel dienen dem Kunden zur Überprüfung, dass seine Software korrekterweise mit der EBICS Plattform der BLKB kommuniziert und keine sensiblen Daten mit einem unberechtigten Dritten ausgetauscht werden.

Nachdem ein Kunde die elektronische Initialisierung über die Auftragsarten INI und HIA erfolgreich ausgeführt hat, ist der zugehörige Initialisierungsbrief unterschrieben durch den Kunden per Post an die BLKB zuzustellen, sodass der EBICS Benutzer auf der EBICS Bankplattform aktiviert werden kann.

Nach bankseitiger Prüfung und Freigabe der EBICS Kundenschlüssel/-zertifikate sind von Kundenseite die öffentlichen Schlüssel/Zertifikate der BLKB mit der Auftragsart HBP herunterzuladen und in der Client-Software anhand der in diesem Parameterbrief aufgeführten Hash-Werte zu verifizieren.

EBICS 2.5 Auftragsarten

| Auftragsart | Richtung | Transaktionstyp |
|--------------------|-----------------|--|
| XE2 | Senden | Zahlungsauftrag pain.001 CH |
| Z01 | Empfangen | Statusreport Zahlungsauftrag pain.002 CH |
| C53 / Z53 | Empfangen | Kontoauszug camt.053 CH |
| C54 / Z54 | Empfangen | Sammelanzeige camt.054 CH |
| C52 / Z52 | Empfangen | Kontoauszug Intraday camt.052 CH |
| ZD2 | Empfangen | Devisentransaktionsbestätigung SWIFT MT300 |
| ZW1 | Empfangen | Börsentransaktionsbestätigung SWIFT MT515 |
| ZW2 / WPC | Empfangen | Depotauszug SWIFT MT535 |
| ZW4 | Empfangen | Kapitalereignisbestätigung SWIFT MT566 |
| STA | Empfangen | Kontoauszug SWIFT MT940 |
| XL1 | Senden | Einzugsauftrag LSV+ (TA875) |
| HVU / HVZ | Empfangen | VEU Unterschriftsmappe |
| HVD | Empfangen | VEU Auftragsstatus |
| HVT | Empfangen | VEU Auftragsdetails / Transaktionen |
| HVE | Senden | VEU Unterschrift einreichen |
| HVS | Senden | VEU Auftrag stornieren |
| HAC | Empfangen | Kundenprotokoll (XML-Format) |
| HTD | Empfangen | Teilnehmerinfo |
| HKD | Empfangen | Kundeninfo |
| HAA | Empfangen | Auftragsarten |

EBICS 3.0 Auftragsarten und Business Transaction Formats (BTF)

| Auftragsart | Business Transaction Format | Richtung | Transaktionstyp |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| BTU | MCT / CH / pain.001 | Senden | Zahlungsauftrag pain.001 CH |
| BTD | PSR / CH / pain.002 | Empfangen | Statusreport Zahlungsauftrag pain.002 CH |
| BTD | EOP / CH / mt940 | Empfangen | Kontoauszug SWIFT MT940 |
| BTD | EOP / CH / camt.053 | Empfangen | Kontoauszug camt.053 CH |
| BTD | REP / CH / camt.054 | Empfangen | Sammelanzeige camt.054 CH |
| BTD | STM / CH / camt.052 | Empfangen | Kontoauszug Intraday camt.052 CH |
| BTD | FXC / GLB / mt300 | Empfangen | Devisentransaktionsbestätigung SWIFT MT300 |
| BTD | STR / GLB / mt515 | Empfangen | Börsentransaktionsbestätigung SWIFT MT515 |
| BTD | SSM / GLB / mt535 | Empfangen | Depotauszug SWIFT MT535 |
| BTD | SEV / GLB mt566 | Empfangen | Kapitalereignisbestätigung SWIFT MT566 |
| BTU | DDD / CH / ta875 | Senden | Einzugsauftrag LSV+ (TA875) |
| HVU / HVZ | | Empfangen | VEU Unterschriftsmappe |
| HVD | | Empfangen | VEU Auftragsstatus |
| HVT | | Empfangen | VEU Auftragsdetails / Transaktionen |
| HVE | | Senden | VEU Unterschrift einreichen |
| HVS | | Senden | VEU Auftrag stornieren |
| HAC | | Empfangen | Kundenprotokoll (XML-Format) |
| HTD | | Empfangen | Teilnehmerinfo |
| HKD | | Empfangen | Kundeninfo |
| HAA | | Empfangen | Auftragsarten |